

allgemeine Modul-Konfiguration

Wichtig ist hier, dass ein gültiges Konto bei GoldAPI.io existiert und die Eigenschaftswerte für Gold und Silber bereits angelegt wurden.

Einstellungen

Module / gc_goldapi / Einstellungen

Einstellungen
Gold API

Zurück

Übersetzen

auf Update prüfen

Hooks verwalten



Gold **Api**

Produktpreise mit goldapi.io verbinden

Gurkcity

Gurkcity entwickelt professionelle und individuelle Module und Addons für das PrestaShop System seit 2010. Erfahren Sie mehr über die folgenden Links.

[www](#) [onlineshop-module.de](#)

[E-Mail](#) [info@onlineshop-module.de](#)

[Lizenzschlüssel](#) [\[Lizenzschlüssel\]](#)

Bitte beachten Sie unsere Lizenzbedingungen

Gold API v1.1.3/3.0.5 Gurkcity © 2023 | [Info](#)



Einstellungen

API-Key

goldapi-jfrtfan6e8g-io

von <https://www.goldapi.io>

Eigenschaft Edelmetall

Edelmetall

Eigenschaftswert Gold

Gold

Eigenschaftswert Silber

Silber

Maximale Änderung (in %)

50

%

Produktpreise ins Log schreiben

☒ Ja

Bei „Ja“ werden alle Preisänderungen in einer Log-Datei protokolliert, siehe Protokolleinträge unten

Cron-Fehler-E-Mail

meine@mailadresse.de

Fehlermeldungen zu fehlgeschlagenen Crons werden an diese E-Mail-Adresse gesendet, kommagetrennt, wenn Sie mehrere Empfänger haben

Speichern

1) API-Key

Der API-Key wurde im vorherigen Kapitel bereits kopiert und kann jetzt hier in der Konfiguration eingetragen werden

2) Eigenschaft Edelmetall

Die Eigenschaft wurde im vorherigen Kapitel bereits angelegt und muss hier ausgewählt werden

3) Eigenschaftswert Gold

Der Eigenschaftswert Gold wurde im vorherigen Kapitel bereits angelegt und muss hier ausgewählt werden

4) Eigenschaftswert Silber

Der Eigenschaftswert Silber wurde im vorherigen Kapitel bereits angelegt und muss hier ausgewählt werden

5) Maximale Änderung (in %)

Dies ist ein Sicherheits-Merkmal des Moduls. Hier wird eine Zahl eingegeben, die bestimmt, wie hoch Preisschwankungen akzeptiert werden. Wenn dieser Wert bei einem Cronaufruf überschritten wird, dann wird der Preis im Shop nicht aktualisiert und der Shopbetreiber erhält per E-Mail eine Nachricht.

Beim initialen Einrichten der Artikel empfiehlt es sich, diesen Wert auf eine sehr hohe Zahl zu setzen und erst später im Livebetrieb diesen Wert sukzessive an die eigenen Sicherheitsbedürfnisse anzupassen.

6) Produktpreise ins Log schreiben

Bei „Ja“ werden alle Preisänderungen in einer Log-Datei protokolliert, siehe Protokolleinträge / Log Einstellungen unten


7) Cron-Fehler E-Mail

Falls Sie über Fehler per E-Mail benachrichtigt werden möchten, geben Sie hier bitte eine gültige Mailadresse ein.

Cron Infos

Die Einstellungen zum Cronjob werden separat im übernächsten Kapitel beschrieben

Log Einstellungen

 Log Einstellungen

Log

WARNING

1

Logs aktivieren / Log Level bestimmen. Sie können die Logs im Verzeichnis `/var/www/vhosts/shopbetreiber.info/shopbetreiber.info/test1786/modules/gc_goldapi/log/` per FTP einsehen.

2

- [admin-2023-06-11.log](#)
- [admin-2023-06-15.log](#)
- [cron-2023-03-29.log](#)
- [cron-2023-03-30.log](#)
- [cron-2023-04-11.log](#)
- [cron-2023-04-12.log](#)
- [cron-2023-04-13.log](#)
- [cron-2023-05-30.log](#)
- [cron-2023-06-11.log](#)
- [install-2023-03-15.log](#)
- [install-2023-04-12.log](#)
- [uninstall-2023-04-12.log](#)

Logdateien löschen

3

Speichern

1) Loglevel

In diesem Dropdown wird das Log-Level festgelegt. Das sind interne Loglevel, die in der Programmierung verschiedene Log-Mengen in das Log schreiben. NONE schaltet das Log ganz aus, DEBUG erzeugt die meisten und Emergency die wenigsten Log-Einträge.

2) Logdateien

Die Logdateien sind mit einem Zeitstempel versehen.

- admin-Logdateien wurden durch das Back Office erzeugt
- cron durch den Cronjob
- install und uninstall Logs erscheinen bei den Installations- und Deinstallationsvorgängen

3) Logdateien löschen

Über diesen Button lassen sich alle Logdateien aus dem Modulverzeichnis löschen

Version #7

Erstellt: 6 Juni 2023 11:44:27 von Gurkcity

Zuletzt aktualisiert: 16 Juni 2023 14:20:35 von Gurkcity