
allgemeine Modul-Konfiguration

Einstellungen

Nach der Installation und Aktivierung des Moduls können Sie die folgenden Einstellungen im Backend konfigurieren:


- **Max Änderung (in %)**:
  - Beschreibung: Ignoriert Preise, wenn die Änderung in der aktuellen Importdatei größer als diese prozentuale Änderung ist. Geben Sie 0 an, um diese Funktion zu deaktivieren.
  - Beispiel: 10 (Nur Änderungen bis zu 10% werden akzeptiert)
- **Max Zeit (in Sekunden)**:
  - Beschreibung: Wenn die bereitgestellte XML Datei älter als diese Zeit in Sekunden ist, wird sie nicht für die Preisänderung verwendet, da die Preise nicht mehr stimmen. Geben Sie 0 an, um diese Funktion zu deaktivieren.
  - Beispiel: 3600 (Nur Dateien, die in der letzten Stunde aktualisiert wurden, werden akzeptiert)
- **Haupt URL**:
  - Beschreibung: Die Haupt Import URL, in der die XML Inhalte für die Preisaktualisierung stehen.
  - Beispiel: `https://example.com/main-price.xml`
- **1. Backup URL**:
  - Beschreibung: Die erste Backup URL, falls die Haupt URL nicht funktioniert.
  - Beispiel: `https://example.com/backup1-price.xml`
- **2. Backup URL**:
  - Beschreibung: Die zweite Backup URL, falls die erste Backup URL nicht funktioniert.
  - Beispiel: `https://example.com/backup2-price.xml`
- **Differenzsteuer**:
  - Beschreibung: Wählen Sie die Steuerregel für differenzbesteuerte Artikel. Hierbei wird der Bruttopreis anstatt der Nettopreis verwendet.
  - Beispiel: Auswahl der entsprechenden Steuerregel im Dropdown-Menü



Cron Infos

Die Einstellungen zum Cronjob werden separat im nächsten Kapitel beschrieben

Log Einstellungen



1) Loglevel

In diesem Dropdown wird das Log-Level festgelegt. Das sind interne Loglevel, die in der Programierung verschiedene Log-Mengen in das Log schreiben. NONE schaltet das Log ganz aus, DEBUg erzeugt die meisten und Emergency die wenigsten Log-Einträge.

2) Logdateien

Die Logdateien sind mit einem Zeitstempel versehen.

- admin-Logdateien wurden durch das Back Office erzeugt
- cron durch den Cronjob
- install und uninstall Logs erscheinen bei den Installations- und Deinstallationsvorgängen

3) Logdateien löschen

Über diesen Button lassen sich alle Logdateien aus dem Modulverzeichnis löschen

Logs per E-Mail senden

In dem Modul gibt es noch die Möglichkeit, sich die Fehler Logs per Mail zusenden zu lassen



Version #3
Erstellt: 19 Juli 2024 11:27:13 von Gurkcity
Zuletzt aktualisiert: 19 Juli 2024 11:42:27 von Gurkcity